


ABERTURA DE PUÑO SENCILLA



1. Cortar la abertura por donde indica el patrón. Doblar el ribete de la abertura por la mitad a lo largo y marcar con la plancha.

2. Separar los bordes de la abertura y sujetar con alfileres el derecho del ribete contra el revés de la manga. Coser el borde del ribete al borde de la abertura: coser a 5 mm del borde de la abertura en la bocamanga y reducir el margen de costura gradualmente hasta los 2 mm en el extremo superior, dejando un margen de costura uniforme de 8 mm en el ribete.

3. Girar el borde suelto del ribete hacia el derecho, doblar hacia dentro el margen de costura y coser el borde doblado a la abertura.

4. Colocar los bordes de la abertura derecho con derecho y coser una pequeña pinza en el extremo superior.

5. Doblar un pliegue en la bocamanga que se abra hacia la abertura, doblar contra el revés el borde de la abertura más cercano al pliegue y fijar con un hilván a máquina.

OTTOBRE