


ABERTURA DE PUÑO PARA CAMISA DE HOMBRE O NIÑO

OTTOBRE design®



Las ilustraciones corresponden a la abertura de la manga derecha. Para la manga izquierda, seguir los pasos trabajando en espejo.

1. Cortar las tapetas interior y exterior en la tela (los patrones incluyen 10 mm de margen de costura). Adherir entretela a las tapetas donde indica el patrón.

Doblar las tapetas por la mitad revés con revés como indica el patrón y marcar con la plancha los pliegues.

2. Trasladar a la manga la marca del patrón para la abertura. Dibujar un margen de costura de 10 mm alrededor con un marcador de costura.

Cortar la abertura y hacer piquetes en diagonal en el margen de costura del extremo superior de la abertura para formar un triángulo.

3. Coser las tapetas interior y exterior a los bordes de la abertura, con el derecho de las tapetas contra el revés de la manga; comprobar que los pespuntos tienen la misma longitud y terminan exactamente en las esquinas superiores de la abertura.

4. Doblar la manga por la abertura derecho con derecho. Doblar

hacia el revés el margen de costura de la tapeta interior y coser el borde doblado al borde de la abertura cerca del borde.

5. Doblar la manga revés con revés por el extremo superior de la abertura. Sujetar con alfileres las tapetas y coser el triángulo del extremo superior de la abertura a las tapetas por el derecho de la abertura.

6. Doblar la tapeta exterior contra el derecho de la manga. Doblar hacia el revés los márgenes de costura del extremo superior y el lateral de la tapeta y sujetar con alfileres.

7. Coser los bordes doblados de la tapeta exterior al borde de la abertura (apartar la tapeta interior).

8. Coser el ojal en la tapeta exterior y coser el botón en la tapeta interior según las marcas del patrón.

OTTOBRE