



1. Marcar la ubicación de la abertura del bolsillo en el derecho del delantero de la prenda. Doblar los ribetes por la mitad a lo largo revés con revés y marcar con la plancha.

Colocar un ribete doblado a cada lado de la marca de la abertura, situando los bordes sin rematar en la marca, y coser por el centro de cada ribete; comenzar y terminar los pespuntos a 10 mm de cada extremo.

2. Cortar la abertura entre los pespuntos desde el revés y hacer piquetes en diagonal hasta los extremos de los pespuntos para formar triángulos en los extremos.

3. Meter los ribetes y los extremos de la abertura hacia el revés y colocarlos en su posición final. Coser los triángulos de los extremos a los ribetes. Planchar la abertura del bolsillo.

4. Sujetar con alfileres la cremallera por detrás de los ribetes, con el derecho hacia arriba, y coserla a los bordes de la abertura por el derecho junto a las costuras de los ribetes; usar el prensatelas para cremallera.

5. Coser la pieza exterior del bolsillo al margen de costura del ribete más cercano al medio delantero derecho con derecho, con la cremallera entre medio.

6. Coser la pieza interior del bolsillo al margen de costura del ribete más cercano al lateral derecho con derecho.

7. Coser los bordes de los sacos de bolsillo derecho con derecho.

8. Coser pespuntos vistos en los extremos de la abertura a través de todas las capas por el derecho de la prenda.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están protegidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo. Reservados todos los derechos.

OTTOBRE