



PATTE DE BOUTONNAGE III

OTTOBRE design®
1/2020


Copier les repères du patron pour la patte sur le devant puis piquer une couture guide autour de l'emplacement de la fente, le long de la ligne en pointillés. Couper les pattes de boutonnage et piquer la patte avec des marges de coutures régulières de 10 mm. Les termes inférieure/extérieure et gauche/droite font référence au vêtement une fois porté.




1. Entailler la fente le long de la ligne du milieu-devant jusqu'à 10 mm au-dessus du bas de la fente. Cranter en diagonale aux coins, jusqu'à la couture guide, afin d'obtenir un triangle en bas de la fente.




2. Fixer au fer l'entoilage sur l'envers des moitiés extérieures des pattes de boutonnage. Plier les pattes en deux dans leur longueur et marquer le pli au fer.




3. Épingler l'endroit de la moitié sans entoilage de la patte gauche sur l'envers du bord gauche de la fente du devant. Piquer la patte au bord de la fente, arrêter la couture 10 mm au-dessus du bord inférieur de la patte.




4a. Retourner la patte à l'endroit. Rabattre vers l'envers la marge de couture de la moitié extérieure (entoilée) de la patte, épingler ce bord sur l'endroit du bord de la fente et le piquer en place, près du bord. Noter que le bord inférieur de la patte n'est pas piqué pour l'instant.



4b. Piquer la patte de droite sur le bord gauche de la fente de la même manière.



5. Plier le devant en deux horizontalement au niveau du bas de la fente, plier le bord gauche (extérieur) de la fente vers l'endroit et le bord droit (intérieur) de la fente vers l'envers du bas du devant, prendre le triangle en bas de la fente en sandwich entre les bords inférieurs des pattes et le piquer aux pattes. Repasser le bas de la patte.



6. Mettre les pattes en position, les épingler en place et, sur l'endroit, piquer un carré en bas de la patte.

© COPYRIGHT
OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement destinés à un usage personnel par des couturiers amateurs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par les

droits d'auteur. Le droit de les reproduire par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est également considérée comme de la reproduction.

Tous droits réservés.

OTTOBRE