



PAPERBAG

bolso de mano de cuero vegano 29 cm x 37 cm (ancho x alto)



MATERIALES

- 45 cm de cuero vegano (material compuesto de celulosa y látex), 100 cm de ancho, 0,50 mm de grosor (SnapPap®)
- 2 mosquetones de latón envejecido, 12 mm de ancho, 35 mm de alto

PIEZAS

1 bolso	2
2 tira del delantero	1
3 tira de la trasera	1

CORTE

Dibujar el patrón para las piezas del bolso según muestra la miniatura del patrón. Cortar las piezas del bolso en cuero vegano según la lista de piezas, añadiendo 7 mm de margen de costura en todos los bordes salvo en el borde superior.

Cortar también una tira de 2,5 x 21 cm y otra de 2,5 x 6 cm para colocar los mosquetones.

CONFECCIÓN

Técnicas: Coser con puntada recta. No es necesario rematar los bordes porque el material no deshilacha.

Preparación: El cuero vegano tiene aspecto y textura de cartulina en un principio. Humedecer las piezas del bolso pulverizando agua y dejarlas reposar un poco. Arrugar y retorcer el material húmedo hasta que se vuelva suave. Dejar secar las piezas un rato y aplicar vapor para alisarlas antes de confeccionar el bolso.

Colocación de mosquetones: Doblar los bordes largos de cada tira de forma que se junten en el centro de la tira y marcar con la plancha (aplicar vapor si es preciso para que los dobleces queden marcados). Doblar un extremo de la tira más larga 2 cm hacia el revés, introducir este extremo en un mosquetón y colocar el mosquetón en el doblez. Situar la tira larga con el mosquetón en el derecho del delantero del bolso donde indica el patrón, con el extremo sin doblar en el borde inferior del bolso, y coser al bolso cerca del borde, de modo que el extremo doblado forme

un bucle cerrado con el mosquetón dentro.

Doblar un extremo de la tira más corta 2 cm hacia el revés, meter este extremo por el otro mosquetón y colocar el mosquetón en el doblez. Doblar el otro extremo de la tira 1 cm hacia el revés. Colocar la tira corta con el mosquetón en el derecho de la pieza trasera del bolso donde indica el patrón y coserla cerca del borde, de modo que el extremo doblado forme un bucle cerrado con el mosquetón dentro. ¡Ojo! En las dos piezas del bolso, el mosquetón se coloca en el extremo superior de las tiras.

Montaje: Coser el borde inferior del bolso. Planchar los márgenes de costura hacia la trasera. Doblar los laterales del fondo del bolso por donde indica el patrón y marcar con la plancha los dobleces (planchar sin vapor para crear dobleces suaves). Doblar los laterales del bolso por donde indica el patrón y marcar los dobleces.

Coser los laterales y abrir las costuras con la plancha. Dejar el bolso del revés. Coser las esquinas inferiores del bolso: enfrentar los derechos de una costura lateral y la del fondo y coser de un lado al otro de la esquina entre los puntos donde convergen los dobleces. Coser la otra esquina del mismo modo. Doblar las puntas de las esquinas contra el fondo del bolso y fijarlas a los márgenes de costura con pespuntos cortos hacia delante y hacia atrás.

Acabado: Volver el bolso del derecho y darle forma de bolsa de papel. Doblar el borde superior dos veces para que los mosquetones se encuentren. Planchar los bordes si es preciso para que se mantengan en su sitio.

OTTOBRE