

PATTE ZIPPÉE POUR PULL

OTTOBRE design®
7/2018, modèle 3



Piquer le col à l'encolure avant de construire la patte. La longueur finie de la patte mesure 22 cm, du bord supérieur du col jusqu'au bas de la patte. Une marge de couture de 10 mm est comprise à chaque extrémité de chaque bande pour la patte.

Préparer : piquer les rallonges de fermeture à glissière en bas de la fermeture, endroit contre endroit, avec la fermeture prise en sandwich. Plier les rallonges envers contre envers et piquer ensemble leurs bords extérieurs, le bas de la fermeture est ainsi enfermé entre les rallonges. Rabattre les extrémités supérieures des rubans sur l'endroit de la fermeture puis les épingler et les bâtir en place à la machine le long de leurs bords extérieurs.

1. Piquer au point droit une couture guide le long des côtés et du bas de l'emplacement de la patte selon les indications du patron. Entailler la fente du devant. Noter que la marge de couture en bas de l'ouverture de la fente est coupée en forme de triangle (voir l'illustration 1).

2. Poser une bande le long du bord gauche de la fente, envers contre envers, faire chevaucher les bords et placer le bord de la bande à 2 mm de la couture guide. À noter ! Laisser dépasser 10 mm de marge de couture à chaque extrémité de la bande au niveau du bord supérieur du col et du bas de la fente. Piquer la bande à la fente près du bord de la bande.



3. Ouvrir la fermeture. Épingler le ruban gauche de la fermeture sur l'envers du bord gauche de la fente, prendre la bande en sandwich et placer le ruban de sorte qu'il recouvre le bord de la bande. Piquer le ruban de la fermeture en place, piquer près des dents sur l'envers de la fermeture et utiliser un pied presseur pour fermeture à glissière.

4. Plier l'extrémité supérieure de la bande en trois, commencer par plier la bande vers l'endroit de la fermeture par-dessus les dents puis rabattre la marge de couture vers l'envers de la bande (voir l'illustration 2). Piquer à travers l'extrémité supérieure de la bande. Réduire les marges de couture et retourner l'extrémité supérieure de la bande vers l'endroit.

5. Rabattre vers l'intérieur la marge de couture du bord libre de la bande, épingler ce bord plié sur l'endroit de la fente et le piquer près du bord (sur l'envers cette couture court le long du bord extérieur du ruban de la fermeture).

Piquer de la même manière l'autre bande et le ruban droit de la fermeture au bord droit de la fente.

6. Épingler le triangle, formé en bas de la fente, aux extrémités inférieures des bandes, endroit contre endroit, et piquer le bas de la fente sur l'envers du devant.

OTTOBRE


PATTE ZIPPÉE POUR PULL

OTTOBRE design®
7/2018, modèle 3

Préparer



Illustration 1



END (endroit)
ENV (envers)







Illustration 2



Les modèles, les instructions et les patrons sont prévus uniquement pour l'usage personnel des couturiers amateurs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instructions, les patrons, les illustrations, les schémas et les photographies sont protégés par les droits d'auteur. Le droit de les reproduire par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu sur tous les dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la duplication est également considérée comme de la reproduction. Tous droits réservés.