


CREMALLERA INVISIBLE

en escote rematado con vista



Rematar con remalladora o puntada de zigzag los bordes del medio trasero de las traseras y la vista, así como el borde exterior de la vista.

1. Abrir la cremallera. Sujetar con alfileres una cinta de la cremallera a un borde del medio trasero de la prenda, derecho con derecho, y coser con el prensatelas de cremallera invisible (este prensatelas tiene una ranura por debajo en la que encaja perfectamente la espiral y que guía la cremallera).

Si se usa un prensatelas de cremallera normal, abrir la cremallera y usar la punta de la plancha para abrir la espiral. Después, coser la cremallera lo más cerca posible de la espiral y comprobar que el carro se desliza bien.

2. Coser la otra cinta de la cremallera al otro borde del medio trasero del mismo modo.

3. Coser el medio trasero hasta el extremo inferior de la abertura.

4. Sujetar con alfileres los bordes del medio trasero de la vista a los de la prenda, derecho con

derecho y con la cremallera entre medio, y coser a 5 mm de la costura que sujeta la cremallera.

5. Sujetar con alfileres la vista al escote de la prenda derecho con derecho, doblar todos los márgenes de costura del medio trasero contra la vista y coser el escote.

Recortar los extremos sobrantes de la cremallera. Recortar ligeramente los márgenes de costura del escote y hacer piquetes en las zonas curvas. Volver del derecho las esquinas traseras.

6. Pespuntear los márgenes de costura del escote a la vista cerca de la costura, hasta lo más cerca posible de las esquinas traseras del escote (este pespunte, que no se ve por el derecho, evitará que la vista y la costura asomen por el derecho de la prenda).

Planchar el escote. Fijar el borde exterior de la vista a los márgenes de costura de los hombros y del medio trasero con unas puntadas a mano. Abrir con la plancha la costura del medio trasero y planchar con suavidad la abertura.

OTTOBRE