


LÄTTSYDD KRAGE



1. Pressa fast mellanlägg på överkragens aviga. Pressa nederkantens sömsmåner till avigan längs kragen med mellanlägg (överkragen) och sy en hjälpstickning på en pressarfotsbredd från kanten.

2. Nåla ihop kragstyckena räta mot räta och sy ihop kanterna. Klipp ner hörnen, klipp hack i innerhörnen ända fram till sömmen och pressa isär krag sömsmånerna försiktigt med strykjärnets spets.

3. Vänd kragen rätt och pressa kragen. Nåla och sy underkragen i halsöppningen räta mot räta.

4. Vik alla halsöppningssömsmåner in i kragen, nåla och sy överkragens kant noggrant på halsöppningen. Sy en stickning runtom kragen; en dubbelstickning på kragen och en enkel kantstickning på kragståndet.

OTTOBRE