


SCHLITZ



Einlage für den Schlitzbeleg zuschneiden und aufbügeln. Schlitz wie folgt arbeiten:

1. Seiten- und Unterkanten des Schlitzbelegs versäubern. Zeichengemäß Schlitz in das Vorderteil und in den Schlitzbeleg schneiden; in das Vorderteil den Schlitz auf die linke Seite der Linie der vord. Mitte schneiden. Schlitzbeleg rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken und Schlitzkanten mit 3 mm Nahtzugaben beginnend aneinander nähern. Nahtzugaben bis zum Schlitzende auf 0 mm auslaufen lassen.

2. und 3. Nahtzugaben der Schlitzkanten auf die Seiten des Schlitzbelegs legen und knappkantig steppen (Unterstepennaht).

4. Schlitzbeleg auf die linke Stoffseite des Vorderteils legen. Rechte Schlitzbelegseite links auf links an der Bruchlinie entlang zur Knopfleistenzugabe falten. Linke Schlitzbelegseite links auf links auf das Vorderteil stecken.

5. Linke Schlitzseite auf die Knopfleistenzugabe stecken und von links die Belegenden am Schlitzboden feststeppen. Stecknadeln entfernen.

6. Von rechten Stoffseite des Vorderteils aus die zusammengestepten Belegenden feststecken und mit Steppnähten in Rechteckform feststeppen.

OTTOBRE