



ÄRMSPRUND I HERR- ELLER POJKSKJORTA

OTTOBRE design®

RS (rätsida)
AS (avigsida)
mellanlägg 



Bilderna är gjorda för den högra ärmens sprund. Sy den vänstra ärmens sprund spegelvänt.

1. Klipp till sprundremorna; i mönstren ingår 1 cm breda sömsmånar. Klipp till och pressa fast bitar av mellanlägg på remorna enligt mönstermarkeringarna.

Vik sprundremorna aviga mot aviga och pressa vikningar mitt längs remorna enligt mönstermarkeringarna.

2. Markera ärmprundets placering i ärmen enligt mönstermarkeringarna. Markera 1 cm breda sömsmånar med en tygkrita.

Klipp upp sprundet: i sprundbotten vinklas uppklippningen snett mot hörnen, så att det bildas en triangel.

3. Nåla och sy ärmprundsremorna i ärmen, så att remornas rätsida ligger mot ärmens aviga. Sömmarna är exakt lika långa och slutar precis vid det uppklippta hörnet.

4. Vänd ärmslutet rätta mot rätta vid sprundet. Vik in den inre sprundremans sömsmån längs den öppna kanten till avigan och sy fast den på sprundet nära kanten.

5. Vik ärmen aviga mot aviga vid sprundbotten. Nåla sprundremorna på varandra. Nåla triangeln som bildats i sprundbotten på remorna och sy fast den från ärmens rätsida.

6. Vik den yttre sprundremsan på ärmens rätsida. Vänd och nåla ändens och den öppna kantens sömsmånar mot avigan.

7. Sy den yttre sprundremsans ände och kanter. Vänd bort den inre sprundremsan medan du syr.

8. Sy ett knapphål i den yttre sprundremsan och sy i en knapp i den inre enligt mönstermarkeringarna.

OTTOBRE