





## BOLSILLO DE OJAL CON CREMALLERA



### CORTE

Cortar las siguientes piezas para cada bolsillo:

- interior de bolsillo
- exterior de bolsillo
- tira para ribetes (el patrón incluye los márgenes de costura)

Añadir 10 mm de margen de costura en los bordes del interior y el exterior del bolsillo.

Adherir entretela a la tira para los ribetes y un trozo de entretela de 2,5 x 17 cm en el revés de la zona de la abertura en la trasera.

### CONFECCIÓN

1. Marcar la línea central en el revés de la tira para los ribetes con un marcador de costura. Marcar la ubicación de la abertura del bolsillo en el derecho de la trasera del pantalón donde indica el patrón.
2. Colocar la tira para los ribetes sobre la trasera derecho con derecho, alineando la línea central con la marca de la abertura. Hilvanar la tira por la línea central.
3. Doblar hacia el revés los bordes largos de la tira, de modo que queden alineados con la línea central, y marcar con la plancha.
4. Coser dos pespuntos a través de todas las capas, uno en cada lado de la abertura y por el centro de cada mitad de la tira; empezar y terminar los pespuntos a 10 mm de los extremos de la tira.  
Retirar el hilván y cortar la tira por la línea central.
5. Colocar la trasera con el revés hacia arriba y cortar la abertura por el revés, haciendo cortes en diagonal en los extremos hasta los pespuntos anteriores, de modo que se formen triángulos en los extremos de la abertura.

6. Meter los ribetes hacia el revés y colocarlos en su posición final. Coser los triángulos de los extremos de la abertura a los ribetes. Planchar la abertura del bolsillo.

7. Coser el saco del bolsillo a la cremallera: coser el exterior del bolsillo al borde inferior de la cremallera y el interior del bolsillo al borde superior de la cremallera, situando el derecho de las piezas contra el revés de la cremallera y alineando los bordes superiores de las piezas con los bordes exteriores de las cintas de la cremallera. Coser a 5 mm de los dientes de la cremallera.

Las piezas del bolsillo quedarán derecho con derecho y, con la cremallera cerrada, el cursor estará en el borde derecho del bolsillo.

8. Colocar la cremallera en el revés de la trasera, por detrás de la abertura del bolsillo, situando los dientes en el centro de la abertura (el cursor estará en el extremo de la abertura más cercano al lateral). Coser el borde inferior de la abertura a la mitad inferior de la cremallera cerca del borde por el derecho (apartar el interior del bolsillo).




9. Hilvanar a mano los bordes de los ribetes con puntadas en diagonal para unirlos en el centro de la abertura. Colocar el interior y el exterior del bolsillo derecho con derecho, coser y rematar los márgenes de costura juntos.

10. Coser el borde superior y los extremos de la abertura a la cremallera y la pieza interior del bolsillo, pespunteando por el derecho del bolsillo y cerca del borde.

Retirar el hilván.

¡Listo!

# OTTOBRE



# OTTOBRE