






Verstevigen: Strijk de tussenvoering op de knoopbiesen en op het split van het voorpand. Meet de juiste lengte op de patronen. Zie de donkere delen in het patroondelen overzicht.




Knip het split eventueel een paar centimeter open. Naai de schouderaden en werk de hals af met de bies voor het naaien van het halssplit.



1. Vouw de knoopbies dubbel, de goede kanten op elkaar en naai de bovenkant. Knip de hoeknaden schuin af en keer de knoopbies naar de goede kant. Naai de andere knoopbies op dezelfde manier.

2. Speld en naai de knoopbies op de linker rand van het split op de goede kant van het voorpand, eindig 1 cm voor de onderkant van de knoopbies.

Naai de andere knoopbies op dezelfde manier vast. Let op dat de afstand tussen de twee stiksels de breedte is van het zichtbare deel van de knoopbies als de bies is (x cm).




© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY
De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto's zijn auteursrechtelijk


beschermd materiaal en reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens verstaan het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie van het item mogelijk is. **Alle rechten voorbehouden.**

OTTOBRE



EENVOUDIG HALSSPLIT




3. Knip het split open tot 1 cm voor het eind van de stiksels. Knip de onderkant van het split schuin in op de breedte van de naad naar het eind van de stiksels.



4. Speld de knoopbiezen op elkaar. Vouw het voorpand aan de onderkant van het split naar boven, de goede kanten op elkaar en naai het driehoekje aan de onderkant van het split dat tijdens het open knippen is ontstaan nauwkeurig op de onderkant van de knoopbiezen.



5. Werk de splitnaden af.



6. Vouw de naden op het voorpand en stik het split op de afstand van het naaimachinevoetje rondom door.

Naai de knoopsgaatjes in de bovenste knoopbies en naai de knopen op de onderste knoopbies of bevestig de drukknopen.

OTTOBRE