


HOSENREIßVERSCHLUSS II


OTTOBRE design®

7/2017, Modell 5, 7, 12


“Links” und “rechts” in der Anleitung bedeutet bei angezogener Hose. Diese Anleitung ist für eine Herrenhose. Für eine Damenhose links und rechts in der Anleitung tauschen.



1. Abgerundete Kante des Reißverschlusschlitzbelegs versäuern. Beleg rechts auf rechts auf die Schlitzkante des linken vord. Hosenteils stecken und nähen. Nahtzugaben auf die Seite des Belegs legen und knappkantig steppen (Untersteppnaht).




2. Beleg links auf links auf das vord. Hosenteil falten und Bruch der vord. Mitte knappkantig absteppen.




3. Schlitzuntertritt arbeiten: Schlitzuntertritt rechts auf rechts falten und unteres Ende nähen. Schlitzuntertritt auf rechts wenden und offene Längskanten aneinander versäuern. Rechtes Reißverschlussband auf den Schlitzuntertritt nähen; beide mit der rechten Stoffseite nach oben, das Anfangsteil der Verzahnung liegt 2 cm unterhalb des nicht versäuerten Endes des Schlitzuntertritts.

2 cm




4. Schlitzuntertritt rechts auf rechts auf die Schlitzkante des rechten vord. Hosenteils stecken und nähen. Schlitzuntertritt in die richtige Lage legen und Nahtzugaben mit zwei Nähten absteppen.


Vord. Hosenteile rechts auf rechts aufeinanderstecken und Schrittnaht von der Innenbeinkante bis zum Reißverschlusschlitzboden nähen.



5. Reißverschluss schließen und Beleg von der rechten Stoffseite aus in die richtige Lage stecken. Linke Stoffseite der rechten Schlitzkante nach oben legen und das noch nicht genähte Reißverschlussband nur auf den Beleg stecken.



6. Stecknadeln von der rechten Stoffseite des Hosenschlitzes entfernen. Reißverschluss öffnen und Reißverschlussband sorgfältig auf den Beleg nähen; Naht zweimal in der selben Linie nähen, damit es die Tragebelastung aushält.



7. Aus Pappe ein Schablone von Schnittmuster des Belegs fertigen und beim Absteppen benutzen. Beleg von der rechten Stoffseite des Schlitzes in zwei Arbeitsvorgängen absteppen: Zuerst das gerade Teil des Belegs steppen, vorher den Schlitzuntertritt zur Seite falten, damit er nicht mitgefasst wird und Steppnähte ca. 3 cm oberhalb des Endes des Schlitzes beenden. Schlitzuntertritt in die richtige Lage zurück legen und das abgerundete Ende des Belegs absteppen; unteres Ende des Schlitzuntertritts wird dabei mit gefasst.

8. Schrittnahtzugabe auf die Seite des linken vord. Hosenteils legen und absteppen; dabei Steppnaht 2 cm an der vord. Mitte des Reißverschlusschlitzes weiterführen.

9. Nach der Modellzeichnung Verstärkungsnähte am Reißverschlusschlitz steppen.