


# KNOPFLEISTENSCHLITZ FÜR KLEIDUNGSSTÜCKE AUS STRICK- ODER WIRKWAREN

OTTOBRE design®  
6/2020

Die Anleitung ist für ein Kleidungsstück aus Strick- oder Wirkwaren mit Knopfleisten die ebenfalls aus solchem Material sind. Diese Anleitung ist für eine Jungen-Version, bei der das linke Knopfleistenteil außen liegt. Wenn Sie diesen Schlitz für eine Mädchen-Version arbeiten wollen, die Links- und Rechtsbezeichnungen entsprechend tauschen. Rechts und Links ist so beschrieben als wenn das Kleidungsstück angezogen wäre.



**Wenn Sie den Knopfleistenschlitz für Modell I arbeiten, benutzen Sie das Schnittmuster von Seite 4 dieser bebilderten Anleitung anstatt den Schnittbogen der Zeitschrift.** Das Schnittmuster auf Bögen der Größe DIN A4 oder Letter-Größe ausdrucken. Bitte darauf achten, dass das Ausdrucken auf 100% eingestellt ist.


## TEILE

- rechtes und linkes Knopfleistenteil
- Vorder- und Rückenteil sind an den Schulternähten zusammengenäht und der Halsausschnitt ist mit einem Versäuberungsstreifen versehen und auf der Linie der vord. Mitte auf ca. 3 cm Länge einschneiden

**Vorbereiten:** Schnittmuster der Knopfleistenteile auf die rechte Seite des Stoffs legen und Knopfleistenteile sorgfältig zuschneiden. Bitte beachten, dass die Schnittmuster der Teile bereits 8 mm Nahtzugaben enthalten. Die fertige Breite der Knopfleistenteile beträgt 16 mm.

Einlage für die Knopfleistenteile zuschneiden und auf die linke Stoffseite aufbügeln; s. dunklere Stellen der Schnittübersicht. Brüche zeichengemäß in die Mitte der Knopfleistenteile bügeln. Nahtzugaben der äußeren, gestützten Kante der Knopfleistenteile auf links legen und bügeln.

Aus Einlage einen 16 mm breiten Streifen zum Stützen der Stelle des Schlitzes schneiden und den Streifen auf die linke Stoffseite des Vorderteils nach der Schnittmustermarkierung aufbügeln. S. die in der Schnittübersicht dunklere Stelle.




## Nähen:

**1.** Rechte Stoffseite der Knopfleistenteile auf die linke Stoffseite des Vorderteils auf beide Seiten der Schlitzmarkierung so stecken, dass die Kanten der nicht gestützten Seite der Streifen auf der Stelle der Schnittmustermarkierung des Schlitzes aufeinander treffen und die Nahtzugaben des oberen Endes der Knopfleistenteile über die Oberkante des Halsausschnittstreifens gehen. Knopfleistenteile mit 8 mm Nahtzugaben aufsteppen; die Naht beginnt 8 mm von der Oberkante der Knopfleistenteile und endet an der Schnittmustermarkierung des unteren Endes der Knopfleistenteile.


© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY  
Die Modelle, Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den Privatgebrauch von Hobbynäherinnen vorgesehen. Eine kommerzielle oder industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. Die Modelle, Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. sind urheberrechtlich geschütztes

Material und ihre Weiterverbreitung und Neuerstellung in welcher Art oder Weise auch immer wird ausschließlich vom Inhaber des Urheberrechts bestimmt. Als Herstellung wird auch eine Übertragung des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann, angesehen. **Alle Rechte vorbehalten.**


# OTTOBRE




2. Restliche Schlitzlänge auf der Linie der vord. Mitte so einschneiden, dass der Einschnitt 1 cm vom Schlitzboden entfernt endet. Im Schlitzboden Einschnitte in Richtung Endstellen der Nähte vornehmen, so dass im Schlitzboden ein Dreieck entsteht.




3. Knopfleistenteile rechts auf rechts falten und obere Enden nähen. Enden auf rechts wenden und dabei Knopfleistenteile in die endgültige Lage nach innen wenden.




4. Offene Kante des rechten Knopfleistenteils (beim fertigen Schlitz das Innere) auf das Vorderteil stecken und knappkantig so steppen, dass das untere Ende des Knopfleistenteils noch offen bleibt. Nahtzugaben des unteren Endes des Knopfleistenteils aneinander versäubern.



5. Offene Kante des linken Knopfleistenteils (beim fertigen Schlitz das Äußere) auf das Vorderteil stecken und knappkantig steppen; inneres Knopfleistenteil während des Steppens zur Seite legen und die Naht an der Einschnittstelle enden lassen.




6. Das beim Einschneiden im Schlitzboden entstandene Dreieck auf das Ende des rechten, inneren Knopfleistenteils stecken und mit einer waagerechten Naht aufsteppen.



7. Nahtzugaben des unteren Endes des linken, äußeren Knopfleistenteils auf die Innenseite des Teils legen, äußeres Knopfleistenteil auf das innere Knopfleistenteil stecken und auf den Schlitzboden ein Quadrat steppen; dadurch werden die Knopfleistenteile aneinander befestigt.

Wenn Sie den Knopfleistenschlitz für Modell I der Ausgabe 6/2020  
arbeiten verwenden Sie diese Schnittmusterteile!



TARKISTUSRUUTU  
CONTROLEVIERKANTJE  
TESTQUADRAT  
TEST SQUARE  
KONTROLLRUTA  
CUADRADO DE CONTROL  
CARRÉ DE CONTRÔLE

5 cm x 5 cm

# OTTOBRE