

KNIPPEN

Knip voor de zak de volgende delen:

- onderzak
- bovenzak
- zakstrook (het patroon is inclusief naden)

Knip de zakdelen met een naad van 1 cm.

Knip de tussenvoering en verstevig de zakstrook en strijk een strookje tussenvoering van 2,5 x 17 cm op de zakopening aan de verkeerde kant van het achterbeen.

WERKBESCHRIJVING

1. Geef de middenlijn met kleermakerskrijt aan op de verkeerde kant van de zakstrook. Geef op dezelfde manier volgens de patroontekens de plek van de zakopening aan op de goede kant van het achterbeen.

2. Speld de zakstrook op het achterbeen, de goede kanten op elkaar en leg de middenlijn van de strook op het patroonteken van de zakopening. Rijg de strook vast in de middenlijn.

3. Vouw en strijk de lange randen van de zakstrook op de verkeerde kant tegen de middenlijn.

4. Naai voor de paspels een stiksel precies in het midden van beide gevouwen delen van de strook. Begin en eindig 1 cm vanaf de uiteinden van de strook.

Verwijder de rijgdraad en knip de zakstrook in het midden in twee aparte delen.

5. Leg de pijp met de verkeerde kant naar boven. Knip de zakopening

aan de verkeerde kant in het midden open en knip schuin naar de uiteinden een driehoekje.

6. Keer de paspelsstrookjes naar de verkeerde kant en leg ze in de definitieve vorm. Speld en naai de tijdens het open knippen ontstane driehoekjes op de paspels. Strijk de zakopening.

7. Naai de zakdelen als volgt op de rits: leg de goede kant van de bovenzak op de verkeerde kant van de onderrand van de rits, leg de goede kant van de onderzak op de verkeerde kant van de bovenrand van de rits, de bovenrand van de zakdelen ligt op de buitenrand van de ritsband, naai de zakdelen 5 mm vanaf de ritstanden vast.

Nu liggen de zakdelen met de goede kanten op elkaar en als u de rits sluit, zit het slotje aan de rechter kant.

8. Speld de rits op de verkeerde kant van het achterbeen onder de zakopening met het ritsslotje aan het uiteinde van de zakopening aan de kant van de zijnaad en leg de ritstanden in het midden van de zakopening. Stik de onderkant van de zakopening aan de goede kant vlak langs de rand op de onderrand van de rits en vouw de onderzak opzij tijdens het naaien.

9. Rijg de paspels van de zakopening tegen elkaar. Speld en naai de zakdelen met de goede kanten op elkaar en werk de naden samen af.

10. Speld de bovenkant en de uiteinden van de zakopening aan de goede kant op de rits (en de onderzak) Naai de bovenkant en de uiteinden vlak langs de rand.

Verwijder de rijgdraad van de zakopening.

OTTOBRE

7




8




9




9



10



10



OTTOBRE