

PASPELTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS

OTTOBRE design®

4/2021, Modell 33

5/2021, Modell 7

SCHNITTLISTE

- Vorderteil
- äußerer Taschenbeutel
- innerer Taschenbeutel


MATERIAL

- Reißverschluss, 15 cm lang
- Stück Einlage


NÄHEN

Einlage für die Stellen der Schnittmustermarkierungen der Tascheneingriffe des Vorderteils zuschneiden und auf die linke Stoffseite aufbügeln. Stelle der Tascheneingriffe auf der rechten Stoffseite des Vorderteils mit Stoffkreide markieren.



Innerer Taschenbeutel




Äußerer Taschenbeutel



Vorderteil



1. Äußere Taschenbeutel rechts auf rechts auf das Vorderteil so stecken, dass die Schnittmustermarkierungen aufeinandertreffen. Tascheneingriffsschlitz zeichengemäß mit Geradstich nähen.



2. Tascheneingriffe einschneiden: Mit dem Einschnitt in der Mitte des Schlitzes beginnen und an beiden Enden 1 cm von den Schlitzenden entfernt enden. Den Einschnitt in den Enden im Winkel von 45° in Richtung Schlitzecken bis ganz dicht an die Naht fortsetzen.


>>>

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY


Die Modelle, Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den Privatgebrauch von Hobbynäheren vorgesehen. Eine kommerzielle oder industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. Die Modelle, Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. sind urheberrechtlich

geschütztes Material und ihre Weiterverbreitung und Neuerstellung in welcher Art oder Weise auch immer wird ausschließlich vom Inhaber des Urheberrechts bestimmt. Als Herstellung wird auch eine Übertragung des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann, angesehen. **Alle Rechte vorbehalten.**


OTTOBRE design®



3. Nahtzugaben des Schlitzes mit Fingernagel aufdrücken.




4. Taschenbeutel auf links legen und Tascheneingriff bügeln und stecken.




5. Eine Falte zeichengemäß in den äußeren Taschenbeutel so legen, dass die Falte einen Streifen für den Tascheneingriff bildet. Falte sorgfältig bügeln.

6. Die beim Einschneiden in den Enden der Tascheneingriffsschlitz entstandenen Dreiecke auf den äußeren Taschenbeutel von der linken Stoffseite aus stecken und nähen.



7. Reißverschluss unter den Tascheneingriffsschlitz so stecken, dass der Reißverschluss sich von oben nach unten öffnet und beide Teile mit der rechten Stoffseite nach oben liegen. (Bei Bedarf heften.)

8. Reißverschluss auf den Schlitz von der rechten Stoffseite aus so steppen, dass die Naht dicht an der Schlitzkante läuft.



9. Innere Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Äußeren stecken und gerade Kanten der Taschenbeutel dicht an der oberen Befestigungsnah des Reißverschlusses aneinandernähen; Nahtzugaben aneinander versäubern.

10. Zum Schluss abgerundete Kanten der Taschenbeutel rechts auf rechts aufeinander nähen und Nahtzugaben aneinander versäubern.

