


POCHE POUR UN VETEMENT EN JERSEY

OTTOBRE design®
1/2022

I

Modèles 1, 4 et 14




Piquer la poche au point droit. Surfiler à la surjeteuse ou au point zigzag les marges de couture le long du bord supérieur rectiligne de l'ouverture pour la poche et en bas du fond de poche.

Pour des raisons de clarté, le surfilage n'est pas montré dans les images.

© OTTOBRE design®
STUDIO TUUMAT OY

Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement destinés à un usage personnel par des couturiers amateurs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par les droits d'auteur. Le droit de les reproduire par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est également considérée comme de la reproduction. Tous droits réservés.



Couper les pièces du vêtement dans le molleton à sweat comme indiqué sur la liste des pièces du patron, ajouter des marges de couture de 1 cm à tous les bords.




Fixer au fer des bandes étroites d'entoilage sur les marges de couture des bords de l'ouverture pour la poche sur le devant du vêtement.

OTTOBRE




1. Epinglez le fond de poche au bord de l'ouverture pour la poche du devant, endroit contre endroit, et piquez le bord arrondi de l'ouverture de poche. Arrêtez la couture à 1 cm du bord supérieur du fond de poche.



2. Au coin de l'ouverture de poche, cranter en diagonale (45°) à travers la marge de couture jusqu'au bout de la ligne de couture.



3. Couchez les marges de couture du bord arrondi de l'ouverture de poche vers le fond de poche puis les sous-piquez au fond de poche, près de la couture.



Rabattre le fond de poche vers l'envers du vêtement.

OTTOBRE



4. Plier le fond de poche en deux, endroit contre endroit, et piquer le bas de la poche.



5. Afin de pouvoir piquer le bord supérieur rectiligne de l'ouverture de poche, plier le devant en deux, endroit contre endroit, le long de la ligne en pointillés indiquée dans l'image ci-dessus.



6. Epingler et piquer le bord rectiligne de l'ouverture de poche du devant au bord supérieur du fond de poche, endroit contre endroit. Commencer la couture le long du bord arrondi de l'ouverture de poche, à 1 cm du coin de l'ouverture de poche. Surfiler ensemble les marges de couture.



Bâtir à la machine le côté du fond de poche à la marge de couture du côté du devant.

OTTOBRE