


## POCHE A REVERS POUR UN VETEMENT SANS DOUBLURE



Couper le revers et les pièces de la poche dans le tissu du vêtement comme indiqué dans les instructions du modèle. Si le tissu est épais, couper le dessus de poche dans un tissu plus fin, par exemple un tissu de doublure ou une popeline de coton.

Marquer l'emplacement de l'ouverture de poche sur le devant comme indiqué sur le patron. Fixer au fer l'entoilage sur l'envers du devant, par-dessus l'emplacement de poche marqué, puis sur l'envers de la moitié extérieure du revers. Voir les endroits grisés sur les schémas à petite échelle dans les instructions du modèle.

1. Plier le revers de poche en deux, endroit contre endroit, et piquer ses côtés. Cranter à travers la marge de couture dans les coins, le long de la ligne de pliure du revers et retourner le revers à l'endroit. Repasser les bords du revers. Surpiquer les bords extérieurs du revers, utiliser le bord du pied presseur comme guide.

2. Placer le bord ouvert du revers le long de la ligne de repère de l'ouverture de poche avec la moitié entoillée du revers contre l'endroit du devant puis le piquer en place.

3. Epingler le dessus de poche par-dessus le revers, endroit contre endroit, et piquer le long de la couture précédente.

4. Epingler et piquer le dessous de poche au bord opposé de la ligne de repère de l'ouverture de poche, endroit contre endroit, et de manière à ce que la distance entre les deux rangées de points le long de l'ouverture de poche mesure 2 cm. **A noter !** La couture du dessous de poche doit être 5 mm plus courte à chaque extrémité que celle du revers de poche.

5. Sur l'envers, entailler l'ouverture de poche et cranter les coins en diagonale jusqu'aux coutures.

6. Rabattre vers l'envers le dessous et le dessus de poche.

7. Piquer les triangles, formés aux extrémités de l'ouverture de poche, au dessous de poche, endroit contre endroit.

8. Epingler et piquer ensemble le dessus et le dessous de la poche, endroit contre endroit. Surfiler ensemble les marges de couture de la poche.

9. Repasser l'ouverture de poche. Epingler en position le revers de poche et le surpiquer en place à travers toutes les épaisseurs, piquer le long de la couture précédente.

© COPYRIGHT OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement destinés à un usage personnel par des couturiers amateurs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par les droits d'auteur. Le droit de les reproduire par quelques moyens

ou sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est également considérée comme de la reproduction.

Tous droits réservés.

# OTTOBRE