

REMATE DE BORDES CON RIBETE DE PUNTO ACANALADO O PUNTO JERSEY

Colocación de ribetes con máquina de coser doméstica

Para coser un ribete de punto acanalado o punto jersey con una máquina de coser normal, se puede usar este método. Estas instrucciones sirven para los siguientes tejidos de punto:

- punto acanalado con una elasticidad/recuperación del 40-50 %
- punto jersey con una elasticidad/recuperación del 20-30 %

1. Medir en el patrón la longitud del **borde que se quiere rematar**.

2. Calcular la **medida del ribete**:

A. Si se utiliza **punto acanalado** en un escote, multiplicar la longitud del borde por 0,75.

B. Si se utiliza **punto acanalado** en un bajo, una bocamanga o el borde inferior de un body, multiplicar la longitud del borde por 0,90.

C. Si se utiliza **punto jersey**, multiplicar la longitud del borde por 0,85-0,95.

3. **Colocar el ribete:**


• Dividir el ribete y el borde que se quiere rematar en cuatro partes iguales y marcar. Coser un borde del ribete al borde de la prenda, derecho con derecho, alineando las marcas y estirando el ribete en las zonas curvadas de la prenda. Coser con puntada recta en una máquina normal o con una remalladora. **Costura I.**

• Girar contra el revés el otro borde del ribete y hacer un respunte visto por el derecho del ribete cerca de la costura con aguja doble.


Costura II.

• Recortar el ribete sobrante por el revés de la prenda.



Costura I
puntada recta



Costura I
remallado



Costura II
con aguja doble



¡Ojo! Como las propiedades de elasticidad y recuperación de los distintos tejidos de punto suele variar, conviene comprobar la medida calculada en un retal antes de colocar el ribete en la prenda.



Remate de escote en plano

Coser el hombro izquierdo de la prenda.

1. Rematar el escote con el ribete, estirando un poco tanto el ribete como el borde para que la costura sea elástica.

2. Unir los extremos del ribete con un imperdible y comprobar que el tamaño es adecuado antes de continuar.

3. Coser el hombro derecho de la prenda. En el escote, doblar los márgenes de costura hacia un lado y respuntearlos al ribete para aplanarlos. **Costura II**



© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY
Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están prote-

gidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo. **Reservados todos los derechos.**

OTTOBRE design®

© OTTOBRE design® | ottobredesign.com | STUDIO TUUMAT OY | FINLAND | ottobre@ottobre.fi