



Pressa fast mellanlägg på sprundremsan och en smal remsa på framstycket vid sprundets mönstermarkering. Se de skuggade partierna på miniatyrmönstren.

1. Överkasta sprundremsans nederkant och den raka sidan. Klipp upp sprundet enligt mönstermarkeringen.

2. Nåla fast sprundremsan på framstycket räta mot räta (passa sprundet med MF-linjens vänstra sida). Sy sprundets kanter och botten med raksöm med 3 mm bred sömsmån. Klipp upp framstycket mellan sömmarna.

3 och 4. Sy sömsmånen längs sprundets båda kanter mot sprundremsan med hjälpstickningar, sy nära kanten.

5. Vänd sprundremsan till framstyckets aviga. Sy sprundmånens rundade kant på framstycket med täcksöm; avsluta sömmen vid sprundbotten.

6. Vik sprundets vänstra kant aviga mot aviga längs mönstrets viktninglinje, så den bildar den inre knäppningsmånen. Sy en genomstickning på sprundbotten från rätsidan med raksöm, så att den inre knäppningsmånen fästs.

7. Fäst tryckknappar på sprundet eller sy knapphål och sy i knappar.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Modeller, mönster och arbetsbeskrivningar är enbart ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. Att använda dem kommersiellt eller industriellt är förbjudet. Modeller, arbetsbeskrivningar, mönster, ritningar och fotografier är skyddade av lagen om upphovsrätt och att framställa dem med vilka medel och i vilken form som helst är begränsat till att endast gälla den som besitter upphovsrätten. Att tillverka anses också gälla flyttande av ett verk till en maskin som kan reproducera verket. Alla rättigheter förbehålls.

OTTOBRE