


TASCHE FÜR KLEIDUNG AUS STRICKSTOFFEN

OTTOBRE design®
1/2022

I

Modellen 1, 4 und 14




Die Tasche mit Geradstich nähen und die Nahtzugabe der Ober- und Unterkante der Tasche mit Zickzack oder mit Overlock-Maschine versäubern.

Zur besseren Übersicht sind in den Bildern keine Versäuberungsstiche dargestellt!

© OTTOBRE design®
STUDIO TUUMAT OY

Die Modelle, Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den Privatgebrauch von Hobby-nähern vorgesehen. Eine kommerzielle oder industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. Die Modelle, Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. sind urheberrechtlich geschütztes Material und ihre Weiterverbreitung und Neuerstellung in welcher Art oder Weise auch immer wird ausschließlich vom Inhaber des Urheberrechts bestimmt. Als Herstellung wird auch eine Übertragung des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann, angesehen. Alle Rechte vorbehalten.



Die Schnitte aus Strickstoff mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.




Schmalen Einlagenstreifen für Nahtzugabe der Tascheneingriffkante des Vorderteils (Modell 14) oder vord. Hosenteils (Modellen 1 und 4) schneiden und aufbügeln.

OTTOBRE

© OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com




1. Taschenbeutel rechts auf rechts auf das Vorderteil/vord. Hosenteil stecken und abgerundete Stelle des Tascheneingriffs nähen. Naht endet nahzugabenbreit vor der Oberkante des Taschenbeutels.



2. Nahtzugabe der oberen Ecke der Tasche im Winkel von 45° in Richtung der Endstelle der vorigen Naht einschneiden.



3. Alle Nahtzugaben des Tascheneingriffs auf die Seite des bearbeiteten Taschenbeutels legen und knappkantig untersteppen.



Taschenbeutel auf links falten.

OTTOBRE



4. Taschenbeutel rechts auf rechts falten und Unterkante nähen.



5. Teil so legen, dass die rechte Stoffseite des Taschenbeutels zuerst auf die linke Stoffseite des vorderen Teils an der gezeigten Linie des Fotos liegt.



6. Oberkante des Tascheneingriffs rechts auf rechts auf die Oberkante des Taschenbeutels stecken und nähen; Nahtzugaben aneinander versäubern. Naht beginnt an der abgerundeten Kante 1 cm unterhalb der bereits genähten Naht und läuft waagrecht an der Oberkante des Taschenbeutels weiter.



7. Nahtzugaben der Taschenseite auf die Seitennahtzugaben heften.

OTTOBRE