






ZIERLICHER ÄRMELSCHLITZ

- Rechte Stoffseite
- Linke Stoffseite
- Schlitzstreifen



1. Schlitz nach der Schnittmustermarkierung in die Ärmel schneiden.

2. Rechte Stoffseite des Schlitzstreifens auf die linke Stoffseite der Ärmelschlitzkanten stecken. Schlitzkante von der Seite der Streifen aus so nähen, dass die Nahtzugaben des Schlitzstreifens beim Nähen 6 mm und die der Schlitzkante 4 mm und im Schlitzboden nur ein paar mm betragen.

Nahtzugaben vorsichtig mit der Bügeleisenspitze in Richtung Schlitzstreifen bügeln.

3. Andere Kante des Schlitzstreifens auf die rechte Stoffseite der Schlitzkante legen, Nahtzugaben auf links in den Schlitzstreifen legen und die so entstandene Bruchkante knappkantig aufsteppen.

4. Ärmel am Schlitz rechts auf rechts falten und kleine Abnäher in den Schlitzboden nähen.

(5. Falls benötigt eine Schlitzstreifenhälfte nach innen auf die linke Stoffseite der Ärmel legen und festheften.)

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Die Modelle, Anleitungen und Schnittmuster sind ausschließlich für den Privatgebrauch von Hobbynäherinnen vorgesehen. Eine kommerzielle oder industrielle Nutzung des Materials ist strengst untersagt. Die Modelle, Anleitungen, Schnittmuster, Zeichnungen, Fotos usw. sind urheberrechtlich geschützt.

Material und ihre Weiterverbreitung und Neuerstellung in welcher Art oder Weise auch immer wird ausschließlich vom Inhaber des Urheberrechts bestimmt. Als Herstellung wird auch eine Übertragung des Materials in eine Anlage, mit der es vervielfältigt werden kann, angesehen. **Alle Rechte vorbehalten.**

OTTOBRE

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com