

SWEET DREAMS ANTIFAZ PARA DORMIR

contorno de cabeza: 54...56 cm

OTTOBRE design®
6/2018




MATERIALES

- 10 cm de punto aterciopelado de algodón (CO/PES)
- guata termoadhesiva (entretela voluminosa) (Vlieseline® H 640)
- entretela de refuerzo (Vlieseline® G 785)
- 35...37 cm de elástico, 20 mm de ancho

Para la aplicación:

- retales de punto jersey de algodón blanco y de color (ver foto del antifaz)
- hilos del color del punto aterciopelado y los puntos jersey
- entretela de doble cara termoadhesiva (Vlieseline® Vliesofix)
- entretela rasgable (Vlieseline® Stickvlies)
- hilo de bordar de color oscuro

PIEZAS	cortar
1 antifaz	2
2 tira*	1
 aplicación de ojo	



CORTE

Recortar las piezas del patrón de la hoja de patrones. Cortar las piezas para el antifaz y la tira en punto aterciopelado según la lista de piezas, añadiendo 10 mm de margen de costura en los bordes del antifaz. *El patrón para la tira ya incluye los márgenes de costura. Cortar también un trozo de entretela y otro de guata termoadhesivas con la forma del antifaz sin añadir margen de costura.

CONFECCIÓN

Técnicas: Coser con puntada recta. No es necesario rematar los bordes.

Aplicación: Calcar el ojo y el iris en el papel trasero de la entretela de doble cara y recortar con un margen amplio. Planchar el ojo sobre el revés del punto jersey blanco y el iris en el punto jersey de color. Recortar las formas por el contorno. Retirar el papel de la entretela y adherir con la plancha las piezas en el derecho de la mitad exterior del antifaz donde indica el patrón. Planchar las piezas para adherirlas.

Sujetar con alfileres un trozo de entretela rasgable por el revés de la mitad exterior del antifaz. Coser el ojo y el iris


cerca del borde con hilo del color de cada tejido. Asegurar bien las hebras. Retirar la entretela rasgable y aplicar vapor a la aplicación por el derecho. Con tres hebras de hilo de bordar, bordar el ojo derecho y las pestañas del izquierdo con puntadas de pespunte uniformes.

Entretelado: Adherir guata termoadhesiva en el revés de la mitad exterior del antifaz. Adherir entretela de refuerzo en el revés de la mitad interior del antifaz.

Tira: Sujetar con alfileres los extremos del elástico a la mitad exterior del antifaz donde indica el patrón, probar el antifaz y ajustar la longitud (se puede dejar bastante justo porque el elástico da un poco de sí al coserlo). Retirar los alfileres. Doblar la tira por la mitad derecho con derecho y coser los bordes largos. Abrir la costura con la plancha y volver la tira del derecho. Meter el elástico dentro y colocar la costura a lo largo del centro del elástico. Hilvanar a máquina los extremos del elástico a los extremos de la tira. Sujetar con alfileres la costura central en su sitio y coser por el centro de la tira a través de todas las capas con puntada recta o zigzag, estirando bien el elástico.

Montaje: Hilvanar los extremos de la tira a la mitad exterior del antifaz donde indica el patrón derecho con derecho. Colocar las dos mitades del antifaz derecho con derecho, con la tira entre medio. Coser el contorno del antifaz, dejando una pequeña abertura en la parte superior donde indica el patrón. Recortar un poco los márgenes de costura y volver el antifaz del derecho. Cerrar la abertura con puntadas invisibles a mano. Aplicar vapor al antifaz y la tira.

OTTOBRE



KT/lis-taite, MA/r-v-d-stofvouw,
RM/Fl-Stoffbruch, CB/grain-fold,
MB/tr-vikning, MDo/df-pliure,
MT/hilo-doblez

2

© Copyright

Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están protegidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo. Reservados todos los derechos.

OTTOBRE