

AXELREMSVÄSKA

höjd 31 cm, bredd 32 cm

MATERIAL

- 40 cm markistyg, kanvas e.d. kraftigt bomullstyg till utsidan, bredd 150 cm
- 30 cm bomullstyg till fodret

MÖNSTERSKEMA antal

| | |
|--------------|---|
| 1 väskstycke | 2 |
| 2 axelrem | 4 |
| 3 väskfoder | 2 |

TILLKLIPPNING

Rita mönster för väskan med hjälp av måtten i den bifogade mönsteröversikten.

Mönsterstyckena inkluderar sömsmåner om 1 cm.

Klipp till väskstycket och axelremmarna i markistyg samt fodret i bomullstyg.

ARBETSBESKRIVNING

Sömmar: Sömmarna sys med raksöm. Sömsmånera kräver ingen kastning eftersom väskan är helfodrad.

Axelremmar: Vik axelremsstycket på längden med avigsidan inåt och pressa en vikning mittpå. Vik axelremmen fyrdubbel och sy med en stickning samman långsidorna. Sy en stickning också i den andra långsidan. Sy de övriga axelremmarna på samma sätt.



Pressa 7 cm breda invikningar upptill på väskstyckena. Sy med hjälpstickningar fast axelremmarnas ändrar på de pressade invikningarna på väskstyckenas rätsidor: den första 3 cm ifrån styckets kant och den andra strax bredvid den första.

Montering av utsida: Nåla samman väskstyckena räta mot räta och sy sidsömmarna samt botten sömmen. Klyvpressa sömsmånera. Sy ett hörn i väskbotten: placera sid- och botten sömmen mot varandra och sy en 4 cm lång söm i hörnet. Sy det andra hörnet likaså.

Montering av fodret: Sy fodret som utsidan men lämna en 10 cm lång vändningsöppning i den ena sidan.

Hopsättning: Placera foder och utsida räta mot räta inuti varandra och sy samman dem i ovankanten (axelremmarna ligger inne i väskan). Vänd väskan med rätsidan utåt och sy igen vändningsöppningen.

Avslutning: Sy en stickning i närheten av fodersömmen upptill på väskan (stickningen ligger 6 cm ifrån ovankantens vikning). Sy fast axelremmarna i varandra med en träs mittpå (en tät och smal sicksacksöm).



studio
TUUMAT
design factory