


GEMAKKELIJK RITSSPLIT

OTTOBRE design®
3/2019

voor meisjesbroek



Knip de linker en rechter rand van het ritssplit van de voorbenen volgens de patroontekens. Geef op het split middenvoor aan en strijk de vouw van het beleg in de rechter splitrand. Naai het split met een naad van 1 cm. Gebruik een ritsvoetje voor het naaien van de rits. Naai de sierstiksels met een gewoon voetje.

1. Naai de onderslag: vouw de onderslag dubbel, de goede kanten op elkaar en naai de onderkanten op elkaar. Keer de onderslag naar de goede kant en werk de buitenranden samen af. Naai de rits op de buitenrand van de onderslag.

2. Werk de randen van het ritssplit en de kruisnaden af tot de taille middenachter. Naai de kruisnaad vanaf de taille middenachter tot de onderkant van het ritssplit.

3. Speld en naai de onderslag op de linker rand van het split,

de goede kanten op elkaar met de ritsband ertussen (I). Vouw vervolgens de onderslag in de juiste vorm en stik de splitrand vlak langs de rand door (II).

4. Sluit de rits en speld het split in de juiste vorm. Leg de midden-voervouw van de rechter splitrand op het middenvoortekens van de linker kant. Speld de losse ritsband aan de binnenkant van het split op het splitbeleg, vouw de onderslag opzij.

5. Verwijder de spelden aan de goede kant van de broek, open de rits en naai de ritsband met twee stiksels op het beleg.


6. Sluit de rits en speld het split in de definitieve vorm. Stik het ritssplit aan de goede kant door, vouw de onderslag opzij en gebruik het patroon als mal tijdens het stikken. Naai de onderhoek van de onderslag aan de verkeerde kant op de naad van het beleg.

OTTOBRE

GEMAKKELIJK RITSSPLIT

OTTOBRE design®
3/2019

voor jongensbroek



Knip de linker en rechter rand van het ritssplit van de voorbenen volgens de patroontekens. Geef op het split middenvoor aan en strijk de vouw van het beleg in de linker splitrand. Naai het split met een naad van 1 cm. Gebruik een ritsvoetje voor het naaien van de rits. Naai de sierstiksels met een gewoon voetje.

1. Naai de onderslag: vouw de onderslag dubbel, de goede kanten op elkaar en naai de onderkanten op elkaar. Keer de onderslag naar de goede kant en werk de buitenranden samen af. Naai de rits op de buitenrand van de onderslag.

2. Werk de randen van het ritssplit en de kruisnaden af tot de taille middenachter. Naai de kruisnaad vanaf de taille middenachter tot de onderkant van het ritssplit.

3. Speld en naai de onderslag op de rechter rand van het split,

de goede kanten op elkaar met de ritsband ertussen (I).Vouw vervolgens de onderslag in de juiste vorm en stik de splitrand vlak langs de rand door (II).

4. Sluit de rits en speld het split in de juiste vorm. Leg de midden-voervouw van de linker splitrand op het midden-voorteken van de rechter kant. Speld de losse ritsband aan de binnenkant van het split op het splitbeleg, vouw de onderslag opzij.

5. Verwijder de spelden aan de goede kant van de broek, open de rits en naai de ritsband met twee stiksels op het beleg.

6. Sluit de rits en speld het split in de definitieve vorm. Stik het ritssplit aan de goede kant door; vouw de onderslag opzij en gebruik het patroon als mal tijdens het stikken. Naai de onderhoek van de onderslag aan de verkeerde kant op de naad van het beleg.

© Copyright

De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto's zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens verstaan het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie van het item mogelijk is. Alle rechten voorbehouden.