


PASPELZAK MET KLEP

OTTOBRE design®
3/2019



KNIPPEN

Knip voor de zak de volgende delen:

- onderzak
- bovenzak
- zakklep
- zakstrook*

Knip de patroondelen met een naad van 1 cm. *Houd er rekening mee dat het patroon van de zakstrook inclusief naad is.

WERKBESCHRIJVING

1. Geef de middenlijn met kleermakerskrijt aan op de verkeerde kant van de zakstrook. Geef volgens de patroontekens op dezelfde manier de plek van de zakopening aan op de goede kant van het voorpand.

Knip een stukje tussenvoering van 3 x 16 cm en verstevig de zakopening op de verkeerde kant van het voorpand.

2. Speld de zakstrook op het voorpand, de goede kanten op elkaar en leg de middenlijn van de zakstrook op het patroonteken van de zakopening. Rijg de zakstrook op de middenlijn vast.

3. Vouw en strijk de lange randen van de zakstrook op de verkeerde kant van de zakstrook tegen de middenlijn.

4. Naai voor de zakopening twee stiksels in het midden van de gevouwen delen van de zakstrook. De stiksels beginnen en eindigen 1 cm vanaf de uiteinden van de strook.

Verwijder het rijggaren en knip de zakstrook op de middenlijn in twee delen (paspels).


5. Leg het voorpand met de verkeerde kant naar boven. Knip de zakopening aan de verkeerde kant open en knip een driehoekje in de uiteinden.

6. Keer de paspels naar de verkeerde kant en leg ze in de definitieve vorm. Speld en naai de driehoekjes die tijdens het open knippen zijn ontstaan op de paspels. Strijk de zakopening.

OTTOBRE

PASPELZAK MET KLEP

OTTOBRE design®
3/2019



7. Speld de kleppen met de goede kanten op elkaar en naai de buitenranden op elkaar. Knip de naden smaller, knip de rondingen van de klep in en knip het puntje van de naad af. Keer de klep naar de goede kant en stik de klep vlak langs de rand door. Naai een knoopsgaatje in de klep.

8. Speld en naai de bovenzak aan de binnenkant op de onderste paspel, de goede kanten op elkaar.

9. Stik de onderkant van de zakopening aan de goede kant vlak langs de rand door.

10. Leg de klep in de zakopening onder de bovenste paspel en naai de klep aan de binnenkant vast op de naden van de bovenste paspel.

11. Naai de onderzak op de bovenste paspel, de goede kanten op elkaar.

12. Speld en naai de zakdelen met de goede kanten op elkaar. Werk de naden samen af.

13. Stik de bovenkant en de uiteinden van de zakopening aan de goede kant vlak langs de rand door.

14. Naai de knoop op de zak.

© Copyright

De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto's zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens verstaan het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie van het item mogelijk is. Alle rechten voorbehouden.