

## KNIPPEN

Knip voor de zak de volgende delen:

- onderzak
- bovenzak
- zakstrook\*

Knip de patroondelen met een naad van 1 cm. \*Houd er rekening mee dat het patroon van de zakstrook inclusief naad is.

## WERKBESCHRIJVING

**1.** Geef de middenlijn met kleermakerskrijt aan op de verkeerde kant van de zakstrook. Geef volgens de patroontekens op dezelfde manier de plek van de zakopening aan op de goede kant van het voorpand/voorbeen.

Knip een stukje tussenvoering van 3 x 16 cm en verstevig de zakopening op de verkeerde kant van het voorpand/voorbeen.

**2.** Speld de zakstrook op het voorpand/voorbeen, de goede kanten op elkaar en leg de middenlijn van de zakstrook op het patroontekens van de zakopening. Rijg de zakstrook op de middenlijn vast.

**3.** Vouw en strijk de lange randen van de zakstrook op de verkeerde kant van de zakstrook tegen de middenlijn.

**4.** Naai voor de zakopening twee stiksels in het midden van de gevouwen delen van de zakstrook. De stiksels beginnen en eindigen 1 cm vanaf de uiteinden van de strook.

Verwijder het rijggaren en knip de zakstrook op de middenlijn in twee delen (paspels).






**5.** Leg het voorpand/voorbeen met de verkeerde kant naar boven. Knip de zakopening aan de verkeerde kant open en knip een driehoekje in de uiteinden.

**6.** Keer de paspels naar de verkeerde kant en leg ze in de definitieve vorm. Speld en naai de driehoekjes die tijdens het open knippen zijn ontstaan op de paspels. Strijk de zakopening.

**7.** Naai de zakdelen als volgt op de rits: leg de bovenzak op de rand van de rits aan de middenvoor kant en leg de onderzak op de rand van de rits aan de kant van de zijnaad zodat de goede kant van de zakdelen op de verkeerde kant van de rits zit en de rechte rand van de zakdelen op de buitenrand van de ritsband zit, naai de zakdelen 5 mm vanaf de ritstanden vast.

Nu liggen de zakdelen met de goede kanten op elkaar en als u de rits sluit, zit het slotje aan de bovenkant.

# OTTOBRE




**8.** Speld de rits op de verkeerde kant van het voorpand/voorbeen onder de zakopening met het ritsslotje aan de bovenkant van de zakopening en leg de ritstanden in het midden van de zakopening. Stik de middenvoorrand van de zakopening aan de goede kant vlak langs de rand op de middenvoorrand van de rits; vouw de onderzak opzij tijdens het naaien.

**9.** Rijg de paspels van de zakopening tegen elkaar. Speld en naai de zakdelen met de goede kanten op elkaar en werk de naden samen af.

**10.** Speld en naai de bovenkant en de uiteinden van de zakopening aan de goede kant vlak langs de rand door.

Verwijder de rijgdraad van de zakopening.



## © Copyright

De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto's zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens verstaan het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie van het item mogelijk is. Alle rechten voorbehouden.

© OTTOBRE design®  
| STUDIO TUUMAT OY |

# OTTOBRE