


POCHE PASSEPOILÉE À RABAT

OTTOBRE design®
3/2019



COUPE

Couper les pièces suivantes pour la poche :

- dessous de poche
- dessus de poche
- 2 rabats de poche
- passepoil de poche*

Ajouter des marges de couture de 10 mm aux bords des dessus et dessous de poche et des rabats de poche. *La pièce du patron pour le passepoil de poche inclut déjà les marges de couture.

COUTURE

1. Marquer avec une craie tailleur la ligne du milieu sur l'envers du passepoil. Marquer l'emplacement de l'ouverture de poche sur l'endroit du devant selon les repères du patron.

Fixer au fer un morceau de 3 cm x 16 cm d'entoilage sur l'envers de l'emplacement de l'ouverture de poche du devant.

2. Épingler le passepoil sur le devant, endroit contre endroit, aligner sa ligne de milieu avec le repère de l'ouverture de poche. Bâter le passepoil en place le long de la ligne du milieu.

3. Plier et repasser les bords longs du passepoil vers son envers, de manière à ce qu'ils soient alignés avec la ligne du milieu.

4. Piquer deux rangées de points le long du passepoil et à travers toutes les épaisseurs, les placer de chaque côté de l'ouverture de poche et piquer exactement au milieu des parties pliées du passepoil. Commencer et finir chaque couture à 10 mm des extrémités du passepoil.

Enlever le fil de bâti et couper le passepoil en deux le long de la ligne du milieu.

5. Placer le devant avec l'envers vers le haut puis, sur l'envers, couper l'ouverture de poche, couper en diagonale jusqu'aux coutures précédentes pour former un triangle à chaque extrémité de l'ouverture de poche.


6. Rabattre vers l'envers les bords de l'ouverture de poche et positionner correctement les passepoils. Épingler et piquer les triangles, formés à chaque extrémité de l'ouverture de poche, aux passepoils. Repasser l'ouverture de poche.

7. Épingler ensemble les pièces du rabat de poche, endroit contre endroit, et piquer ensemble leurs bords extérieurs. Réduire les marges de couture, les cranter dans les arrondis et dégarnir la pointe du rabat. Retourner le rabat à l'endroit et surpiquer les bords extérieurs, près du bord. Piquer la boutonnière sur le rabat.

OTTOBRE

POCHE PASSEPOILÉE À RABAT

OTTOBRE design®
3/2019



8. Épingler et piquer le dessus de poche au bord inférieur de l'ouverture de poche, endroit du dessus de poche contre endroit du passepoil.

9. Surpiquer le bord inférieur de l'ouverture de poche sur l'endroit, près de la couture.

10. Insérer le rabat de poche dans l'ouverture de poche et le piquer aux marges de couture du bord supérieur de l'ouverture de poche.

11. Épingler et piquer le dessous de poche au bord supérieur de l'ouverture de poche, le placer endroit contre endroit du passepoil avec le rabat de poche pris en sandwich.

12. Épingler et piquer ensemble le dessus et le dessous de la poche, endroit contre endroit. Surfiler ensemble les marges de couture de la poche.

13. Surpiquer le bord supérieur et les extrémités de l'ouverture de poche sur l'endroit du devant, près de la couture.

14. Coudre un bouton sur le devant à l'emplacement correspondant à la boutonnière.

© Copyright

Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement destinés à un usage personnel par des couturiers amateurs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par les droits d'auteur. Le droit de les reproduire par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est également considérée comme de la reproduction. Tous droits réservés.