


PATROONDELEN

- linker en rechter voorbeen
- onderslag rits (het deel onder de rits wanneer de pantalon klaar is)
- beleg ritssplit (het deel op de rits wanneer de pantalon klaar is)

Dit ritssplit is ontworpen voor een stevig stof voor bijvoorbeeld een chinos of een ribbroek. Rechts en links worden gezien wanneer u de pantalon aan heeft.

Algemeen: Knip en naai de patroondelen met een naad van 1 cm. Knip een stukje tussenvoering en verstevig eventueel de onderslag van de rits en het beleg van het ritssplit. Werk de naden van het ritssplit en van de kruisnaad van de voorbenen af voordat u het split naait (om de illustraties duidelijk te houden is de afwerking niet aangegeven in de illustraties).




© Copyright

De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto's zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens verstaan het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie van het item mogelijk is. Alle rechten voorbehouden.


© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY |

OTTOBRE




1. Werk de ronde rand van het beleg van het ritssplit af. Speld en naai het beleg op de splitrand van het linker voorbeen, de goede kanten op elkaar.

2. Vouw en stik de naden vlak langs de rand op het beleg. Vouw het beleg onder het voorbeen, de verkeerde kanten op elkaar en strijk de voorkant.




3. Naai de onderslag van de rits: Vouw de onderslag dubbel, de goede kanten op elkaar en naai de onderhoek. Keer de onderslag naar de goede kant en werk de open naden samen af.


Speld de rits op de rechter rand van de onderslag en leg de ritstanden 2 cm vanaf de bovenkant van de onderslag. Naai de rits met een ritsvoetje.



4. Speld en naai de onderslag op het split van de broek, de goede kanten op elkaar, met de rits ertussen. Vouw de onderslag in de juiste vorm en stik de naad vlak langs de rits en de rand door.




5. Speld de voorbenen met de goede kanten op elkaar en naai de kruisnaad vanaf het patroonteken aan de onderkant van het ritssplit ± 5 cm naar de binnenbeennaden.




6. Sluit de rits en speld het split in de juiste vorm met de middenvoortekens van de voorbenen op elkaar. Zet de spelden dicht bij de rand.

OTTOBRE




7. Leg de voorbenen met de verkeerde kant naar boven en speld de losse ritsband aan de verkeerde kant alleen op het beleg van het ritssplit. Verwijder de spelden aan de goede kant. Open de rits en naai de ritsband nauwkeurig met twee stiksels naast elkaar op het beleg.



8. Maak met het patroon van het beleg een kartonnen mal voor het naaien van het sierstiksel van het split.

Sluit de rits. Speld het beleg onder het linker voorbeen en naai het sierstiksel in twee delen. Stik eerst het rechte deel van het beleg vast en eindig ± 3 cm voor de onderkant van het split en vouw de onderslag opzij tijdens het stikken.

Speld de onderslag vervolgens in de juiste vorm. Naai het ronde deel van het sierstiksel en naai hiermee de onderkant van de onderslag tegelijk vast op de onderkant van het split.



9. Naai een verstevigend trensje op het punt waar het stiksel doorloopt.



OTTOBRE