SAC À BANDOULIÈRE

Taille 17 cm x 12 cm,
longueur de la bandoulière 97 cm

OTTOBRE design®
4/2019



FOURNITURES

- 20 cm de similicuir, laize 135 cm, poids 207 g/m2
- 15 cm de coton imprimé pour la doublure
- 20 cm de ouate thermocollante (molleton volumineux), Vlieseline® H 640
- une fermeture à glissière en métal, longueur 15 cm
- 2 petits mousquetons
- 3 anneaux en D, largeur 15 mm
- colle textile, Gütermann
- du fil à surpiquer assorti, Epic n° 80

À PROPOS DU MODÈLE

La bandoulière de ce petit sac est amovible, les mousquetons s'accrochent aux anneaux en D cousus sur le sac. Pour une meilleure tenue, le panneau extérieur du sac est rigidifié à l'aide de ouate thermocollante.

COUPE

Couper un morceau de 19 cm x 26 cm de similicuir pour l'extérieur du sac et deux morceaux de 18.5 cm x 13.5 cm de coton pour la doublure. Couper également dans le similicuir une bande de 4 cm x 100 cm pour la bandoulière, une de 4 cm x 10 cm pour attacher les anneaux en D et une de 1 cm x 8 cm pour la tirette de la fermeture à glissière. Toutes les mesures incluent des marges de couture de 10 mm.

COUTURE

Techniques de construction : piquer les coutures au point droit en respectant des marges de couture de 10 mm. Aucune finition des marges de couture n'est nécessaire car le sac est entièrement doublé. Utiliser un pied presseur en Téflon pour piquer le similicuir.

Entoiler : fixer au fer un morceau de ouate thermocollante sur l'envers du panneau extérieur du sac.

Préparer : plier en deux dans sa longueur la bande pour attacher les anneaux en D, envers contre envers, rabattre vers l'intérieur les marges de couture des bords longs et piquer ensemble ces bords, près du bord. Couper la bande en deux morceaux égaux. Enfiler chaque morceau à travers un anneau en D, les plier en deux pour former des boucles puis bâtir ensemble à la machine leurs extrémités ouvertes. Bâtir à la machine les boucles avec les anneaux en D aux extrémités de la fermeture à glissière, endroit contre endroit, les placer près des extrémités des dents de la fermeture de manière à ce que la distance entre les boucles mesure 16 cm.

Insérer le troisième anneau en D à travers le trou de la tirette en métal du curseur. Enfiler le morceau de similicuir pour la tirette à travers l'anneau en D puis le plier en deux autour de la partie rectiligne de l'anneau. Coller ensemble les deux moitiés de la tirette. Arrondir les coins à l'extrémité de la tirette puis piquer le tour, près du bord, et à travers la tirette, près de l'anneau en D.

Bandoulière : plier la bande pour la bandoulière en deux dans sa longueur, envers contre envers, rabattre vers l'intérieur les marges de couture des bords longs et piquer ensemble les bords, près du bord. Surpiquer l'autre bord long de la bandoulière, près du bord. Utiliser un pied presseur en Téflon. Si la bandoulière à tendance à vriller lors de la couture, vous pouvez coller en place les marges de couture rabattues avant de piquer ou bien placer une feuille de papier de soie entre la bandoulière et le pied presseur pour empêcher le pied de coller au similicuir. Contrôler et ajuster la longueur de la bandoulière. Enfiler les extrémités de la bandoulière à travers les mousquetons puis les rabattre et les piquer en place avec deux rangées de points.

OTTOBRE

© **OTTOBRE design®** by **STUDIO TUUMAT OY** | ottobre@ottobre.fi | **www.ottobredesign.com**

SAC À BANDOULIÈRE

OTTOBRE design®
4/2019

Assembler :

1. Piquer les rubans de la fermeture à glissière aux bords courts du panneau extérieur du sac, endroit contre endroit, utiliser un pied presseur pour fermeture à glissière et commencer puis finir les coutures au niveau des points de bâti qui fixent les boucles des anneaux en D à la fermeture.

2. Poser chaque pièce de doublure sur le panneau extérieur, endroit contre endroit, avec la fermeture à glissière prise en sandwich, aligner les bords longs des pièces de la doublure avec les bords des rubans de la fermeture. Piquer les pièces de la doublure en place le long des coutures précédentes de la fermeture.

3. Piquer les côtés de l'extérieur du sac avec des marges de couture de 10 mm, laisser ainsi un espace de 5 mm entre les coutures des côtés et les extrémités des coutures de la fermeture à glissière. Ne pas oublier d'ouvrir la fermeture à glissière avant de piquer afin de pouvoir retourner le sac à l'endroit.

4. Réduire légèrement les marges de couture des côtés puis les ouvrir au doigt. Piquer les extrémités de la fermeture à glissière au bord supérieur du sac, à cheval sur les coutures des côtés (les boucles des anneaux en D sont prises en sandwich entre la fermeture et l'extérieur du sac.

5. Epingler et piquer les côtés et le bas de la doublure, endroit contre endroit, laisser une ouverture d'environ 8 cm dans le bas afin de pouvoir retourner le sac, piquer les coins légèrement en arrondi. Réduire légèrement les marges de couture de la doublure.

6. Retourner le sac à l'endroit et fermer l'ouverture avec quelques points à la main.

7. Accrocher la bandoulière au sac à l'aide des mousquetons et des anneaux en D.

Bravo, votre sac est fini !





SAC À BANDOULIÈRE

© Copyright
Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement destinés à un usage personnel par des couturiers amateurs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par les droits d'auteur. Le droit de les reproduire par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est également considérée comme de la reproduction. Tous droits réservés.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY |

OTTOBRE