

# UILEN - EN BLOEMENRIEM

S = 92-104 cm  
M = 110-122 cm  
L = 128-140 cm





## BENODIGDE MATERIALEN

- 5 cm effen (model A) of bedrukte popeline (model B)
- 6 cm ribfluweel
- 11 cm tussenvoering, Vlieseline G 700
- gesp zonder pin of twee D-ringen, de ceintuur wordt 30 mm breed

### Print, model A:

- textielverf, Gütermann
- chirurgemesje of een scherp schaartje
- transparant materiaal (bijvoorbeeld showtas) voor de sjabloon
- Gold-Zack lijmspray
- schilderstape
- wegwerpbord en - lepel
- sponsje



## PATROONDELEN

	aantal	breedte	lengte		
			S	M	L
1 buitenste riemdeel*	1	4,5 cm	80 cm	85 cm	90 cm
2 binnenste riemdeel*	1	5,5 cm	80 cm	85 cm	90 cm

## KNIPPEN

Knip het buitenste riemdeel uit katoen en knip het binnenste deel uit ribfluweel zoals aangegeven in de patroondelenlijst. Het patroon van de ceintuur\* is inclusief naad. Knip de tussenvoering voor beide riemdelen zonder naad.

## WERKBESCHRIJVING

**Steken:** Naai de naden met een rechte steek en stik ze vlak langs de rand door.

### UILENPRINT, model A

Kies de gewenste groep van drie uilen van het patroonblad. Begin aan één kant en verplaats de sjabloon zo dat de afstand tussen de uilen gelijk is. Strijk de uilen nauwkeurig voor het naaien.

1. Trek het motief van het patroonblad over op transparant materiaal en snijd de donkere delen van het motief uit met een chirurgemesje.
2. Spuit lijmspray op de verkeerde kant van de sjabloon en druk de sjabloon op het kledingstuk/de stof. Plak de randen van het motief met behulp van schilderstape op het kledingstuk en bescherm de rest van de stof tegen eventuele verfspatjes.
3. Doe een beetje verf op het wegwerpbord, dep het sponsje in de verf en verdeel de verf gelijkmatig over het sponsje.
4. Dep een beetje verf tegelijk op het uitgeknipte gedeelte.
5. Laat de print goed drogen en strijk de print volgens de aanwijzingen op de verfvpakking.

### Probeer het eerst op een lapje!

**Voorbereiding:** Strijk tussenvoering op beide riemdelen. Strijk een naad van één centimeter aan één lange kant van beide riemdelen naar de binnenkant.

**In elkaar naaien:** Speld de ongestreken kant van de riemdelen met de goede kanten op elkaar en naai de lange kant; eindig het stiksel 4 cm voor het uiteinde van de riem. Speld de riem zo met de verkeerde kanten op elkaar dat het binnenste riemdeel aan beide kanten een paar millimeter zichtbaar is. Vouw en speld de naden van één uiteinde naar de binnenkant en naai het uiteinde vast; het andere uiteinde blijft onafgewerkt. Stik de open lange kant van de riemdelen vlak langs de rand van het buitenste (=bedrukte) riemdeel op elkaar.

Werk het losse uiteinde van de riem af en haal het door de D-ringen of een gesp. Vouw het uiteinde op de binnenkant van de riem en naai het vlak langs de gesp of de D-ringen vast.

