


BRAGUETA CON CREMALLERA



Las instrucciones son para un pantalón de niño. Para niña, seguir las instrucciones intercambiando el lado izquierdo por el derecho.

1. Confeccionar la tapeta interior:

Doblar la tapeta por la mitad, derecho con derecho, y coser el extremo inferior. Volver la tapeta del derecho y rematar con remalladora o un zigzag los bordes largos para unirlos. Coser la cinta de la cremallera a la tapeta.

2. Rematar los bordes de la zona de colocación de la cremallera.

3. Doblar hacia el revés el margen de costura del lado más estrecho de la abertura. Sujetar con alfileres la tapeta interior por detrás del borde doblado y coser.

4. Sujetar con alfileres desde el revés la otra cinta de la cremallera a la parte interior de la tapeta exterior, abrir la cremallera y coser la cinta.

5. Hacer un pespunte visto en el frontal de la tapeta exterior (1 o 2 pespuntos), apartando la tapeta interior mientras se cose.

(6. Coser refuerzos con un zigzag estrecho y tupido en la parte inferior de la tapeta exterior, asegurando también la tapeta interior.)

OTTOBRE