

BLIXTLÅSSPRUND I YLLETRÖJA

OTTOBRE design®
7/2018, modell 3



Sy kragen i halsöppningen innan du syr blixtlåssprundet. Sprundets färdiga längd är 22 cm från kragens övre kant till sprundbotten. Det finns 1 cm sömsmån i sprundremsocknas båda ändar.

Förberedelser: Sy fortsättningsbitarna på blixtlåsets nedre ände, så att den ena rätsidan ligger mot blixtlåsets rätsida och den andra rätsidan ligger mot blixtlåsets aviga. Placera bitarna aviga mot aviga och sy ihop ytterkanterna; blixtlåsets nedre ände ligger mellan bitarna. Vik och nåla den extra längden av blixtlåsbanden på blixtlåsets rätsida och sy fast den längs ytterkanterna med hjälpstickningar.

1. Sy en markeringslinje med raksöm på sprundets båda kanter och på botten, enligt mönstermarkeringarna. Klipp upp sprundet. Lagg märke till att i sprundbotten klipps sömsmån upp som en triangel; se bild 1.

2. Placera den ena remsans rätsida på avigan av sprundets vänstra kant, så att ytterkanten ligger 2 mm från från markeringsstråden. Obs! Lämna 1 cm sömsmån i remsans övre ände och i sprundbotten. Sy remsan på sprundet nära ytterkanten.

3. Öppna blixtlåset och nåla dess vänstra sida på sprundets vänstra kant, under remsan så att blixtlåsbandet täcker remsans ytterkant på avigan. Sy fast blixtlåset från blixtlåsets aviga nära häktorna; sy med blixtlåspressarfot.

4. Vik remsans övre ände tredubbel. Vik först in remsan under blixtlåset räta mot räta och vik därefter sömsmånerna aviga mot aviga; se bild 2. Sy övre änden. Klipp ner sömsmånerna och vänd remsans övre hörn rätt.

5. Vänd remsans öppna kantsömsmån mot avigan, nåla och sy dem på sprundet nära kanten; på avigan går denna söm längs blixtlåsbandets ytterkant.

Sy den andra remsan på sprundets högra kant på samma sätt.


6. Nåla den triangel som bildats vid uppklippningen på remsorna räta mot räta och sy sprundbotten från avigan.

OTTOBRE

Förberedelser



Bild 1



RS (rätsida)
AS (avigsida)







Bild 2



Modellerna, arbetsbeskrivningarna och mönstren är enbart ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. Att använda dem kommersiellt eller industriellt är förbjudet. Modellerna, arbetsbeskrivningarna, mönstren, ritningarna och fotografierna är skyddade av lagen om upphovsrätt och att framställa dem med vilka medel och i vilken form som helst är begränsat till att endast gälla den som besitter upphovsrätten. Att tillverka anses också gälla flyttande av ett verk till en maskin som kan reproducera verket. Alla rättigheter förbehålls.