


BOLSILLO CON TAPETA EN PRENDAS SIN FORRO



Cortar la tapeta y las piezas del bolsillo en la tela principal según las instrucciones de la revista. Si la tela es gruesa, cortar la pieza exterior del bolsillo en un tejido más ligero, como tela de forro o popelina de algodón.

Marcar la ubicación de la abertura en el delantero según las marcas del patrón. Adherir entretela en el revés del delantero sobre las marcas, así como en la mitad exterior de la tapeta (zonas sombreadas en las miniaturas de los patrones).

1. Doblar la tapeta por la mitad derecho con derecho y coser los extremos. Hacer piquetes en los márgenes de costura de las esquinas y volver la tapeta del derecho. Planchar los bordes. Coser un pespunte visto por los bordes exteriores de la tapeta con el lateral del presatelas como guía.

2. Colocar el borde abierto de la tapeta a lo largo de la marca de la abertura, con la mitad entretelada de la tapeta contra el derecho del delantero, y coser.

3. Colocar la pieza exterior del bolsillo sobre la tapeta, derecho con derecho, y coser sobre el pespunte anterior.

4. Coser la pieza interior del bolsillo en el lado opuesto de la abertura derecho con derecho, de modo que la distancia entre los pespuntos sea de 2 cm. ¡Ojo! El pespunte de la pieza interior del bolsillo debe ser 5 mm más corto que la tapeta en cada extremo.

5. Cortar la abertura desde el revés y hacer piquetes en diagonal hasta la costura en los ángulos interiores.

6. Meter hacia el revés las piezas del bolsillo.

7. Coser los triángulos que se formaron al cortar la abertura a la pieza interior del bolsillo derecho con derecho.

8. Coser los bordes de las piezas del bolsillo derecho con derecho. Rematar juntos los márgenes de costura.

9. Planchar la abertura del bolsillo. Sujetar con alfileres los extremos de la tapeta en su sitio y coser un pespunte visto cerca de cada borde a través de todas las capas sobre el pespunte existente.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las

fotos están protegidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo. Reservados todos los derechos.

OTTOBRE