




## Error en la revista 4/2019, diseño 21 (anorak Nature Kids)

Falta en el patrón de la vista de la capucha (pieza 7) la parte que corresponde a la pieza central de la capucha. Lamentamos profundamente este error.

En esta página se encuentra la pieza de la vista de la capucha corregida para imprimir. Hemos añadido la parte que faltaba al patrón 7b. Las líneas discontinuas de color rojo indican las líneas originales incorrectas. Es preciso imprimir sin escalar (o al 100%) y comprobar que el cuadrado de control impreso mide 5 x 5 cm. Unir los patrones 7a y 7b antes de cortar la vista en la tela y colocar el medio delantero del patrón (línea discontinua) en el dobléz de la tela.



# 7a

# 7b

CUADRADO  
DE CONTROL  
5 x 5 cm

### ¡Ojo!

Si ya se ha cortado la vista de la capucha con el patrón incorrecto y no se dispone de tela suficiente para volver a cortar la pieza, también hay solución: se puede cortar solamente el trozo adicional y coserlo a la pieza ya cortada (la cantidad que falta varía en función de la talla).

Calcar el patrón de la parte que falta de la vista a partir del patrón de la pieza central de la capucha (ver zona roja de la miniatura de la pieza 6 más arriba). Cortar la vista original por la mitad a lo largo del medio delantero. Al cortar la parte que falta en la tela, añadir márgenes de costura dobles para compensar los que faltan en la pieza original (que se cortó en el dobléz). Coser las piezas de la vista entre sí y abrir las costuras con la plancha. Terminar la confección del anorak según las instrucciones de la revista.