


LÄTTSYTT HALSSPRUND



OTTOBRE design®
Modell 3, 6/2021



Mellanlägg: Pressa mellanlägg på knapplisterna och framstyckets sprund; mät de längder som behövs på mönstren. Se de skuggade mönsterdelarna på miniatyrmönstren.




Klipp upp sprundet längs några cm vid behov. Sy axelsömmarna och kanta halsöppningen med remsa innan du syr sprundet.



1. Vik knapplisten räta mot räta och sy övre änden. Klipp ner hörnets sömsmånar och vänd knapplisten rätt. Sy den andra knapplisten på samma sätt.

2. Nåla och sy knapplisten i framstyckets rätsida längs sprundets vänstra kant; avsluta sömmen 1 cm innan knapplistens botten. Sy fast den andra knapplisten på samma sätt. Lägg märke till att sömmarnas avstånd mellan varandra är den färdiga knapplistens bredd (x cm).



© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY


Modeller, mönster och arbetsbeskrivningar är enbart ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. Att använda dem kommersiellt eller industriellt är förbjudet. Modeller, arbetsbeskrivningar, mönster, ritningar och fotografier är skyddade av lagen om upphovsrätt och

att framställa dem med vilka medel och i vilken form som helst är begränsat till att endast gälla den som besitter upphovsrätten. Att tillverka anses också gälla flyttande av ett verk till en maskin som kan reproducera verket. **Alla rättigheter förbehålls.**


OTTOBRE

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com



LÄTTSYTT HALSSPRUND




3. Klipp upp sprundet så att uppklippningen slutar 1 cm innan sömmarnas slutpunkt. Klipp sömsmånsdjupa hack i sprundbotten mot sömmarnas slutpunkter.



4. Nåla knapplisterna på varandra. Vänd framstycket räta mot räta vid sprundbotten och sy noggrant fast triangeln som bildats vid uppklippningen, på knapplistens botten.



5. Överkasta sprundets sömsmåner.



6. Vänd sömsmånera mot framstycket och sy en stickning runt sprundkanterna på en pressarfots avstånd.

Sy knapphål och knappar i knapplistan eller fäst tryckknappar på den.

OTTOBRE