




MODIFIER LA TAILLE DU BONNET

Modèle I : Annie haut en viscose

OTTOBRE design®
5/2020, modèle I



Ce tutoriel vous montre comment **réduire** ou **agrandir** la pièce du patron du devant supérieur de ce haut en jersey afin qu'il corresponde à votre taille de bonnet.


Le patron de ce haut est conçu pour un bonnet B/C (tailles européennes). La taille du bonnet augmente par palier de 2...3 cm d'une taille à la suivante ; pour les plus petites tailles l'augmentation est d'environ 2 cm et pour les plus grandes tailles elle est d'environ 3 cm. (A – B – C – D – E – F etc.).

Choisissez la taille du patron pour ce haut en vous référant à votre tour **de buste mesuré sous la poitrine (TSP)**. Comparez votre tour de poitrine (TP) avec la mesure indiquée dans la grille pour cette taille du patron puis ajustez en conséquence la pièce du patron du devant supérieur. Contrôlez la carrure devant (CD) ainsi que le tour de taille et le tour de hanches sur le patron ajusté final.

Essayez le patron ajusté sur votre corps avant de couper les pièces du vêtement !

Taille	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
TP	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
CD	27.1	28.2	29.6	30.7	31.8	32.9	33.9	35.4	37.2	39.0
TSP	70.2	74.2	76.2	78.2	82.2	86.2	87.2	93.2	99.2	105.2

A. Réduire la mesure de poitrine de la grille de taille – 1...2 cm



REDUIRE


- Coupez la pièce du patron en deux puis faire chevaucher les pièces sur 1...2 cm au niveau du bord inférieur.
- Si besoin, redessinez le bord inférieur du patron afin qu'il soit moins arrondi.

MODIFIER LA TAILLE DU BONNET

Modèle I : Annie haut en viscose

OTTOBRE design®
5/2020, modèle I


B. Agrandir la mesure de poitrine de la grille de taille + 2...4 cm



AGRANDIR LE BONNET DE DEUX OUTROISTAILLES

- Entaillez le patron comme indiqué dans l'illustration puis écartez les pièces de 2...4 cm au niveau du bord inférieur.
- Redessinez le bord inférieur du patron en partant de la partie la plus longue du patron.
- Cette méthode permet d'agrandir la poitrine sans agrandir la largeur de la carrure devant du patron.

C. Agrandir la mesure de poitrine de la grille de taille + 5...8 cm



AGRANDIR LE BONNET DE QUATRE OU CINQ TAILLES

- Entaillez le patron comme indiqué dans l'illustration puis écartez les pièces de 5...7 cm au niveau du bord inférieur.
- Descendez de 1...3 cm le bord inférieur de la pièce afin d'augmenter la hauteur pour la poitrine, comme indiqué dans le schéma, puis redessinez le bord inférieur de la pièce.
- Cette méthode permet d'agrandir la largeur de la carrure devant, ce qui est nécessaire quand la taille du bonnet est augmentée de façon conséquente.

Essayez le patron sur votre corps pour obtenir un ajustement parfait !