



POCHE À REVERS III

Cette poche convient à des vestes légères pour enfant, réalisées dans du coton.

1. Fixer l'entoilage sur les emplacements des ouvertures de poche sur les devants et sur les parties revers des dessus de poche (voir les endroits grisés sur les schémas à petite échelle).

Épingler le dessus de poche au devant, endroit contre endroit, puis piquer le tour de l'ouverture de poche. Entailler l'ouverture de poche comme indiqué sur le patron et cranter les coins en diagonale jusqu'aux coutures. Ouvrir les coutures avec l'ongle.

2. Rabattre la poche vers l'envers, à travers l'ouverture.

Repasser les extrémités de l'ouverture de poche et son bord long, le plus près de la couture du côté.

3. Plier le dessus de poche comme indiqué sur le patron pour former le revers qui recouvre l'ouverture de poche.

4. Épingler le revers en place et repasser soigneusement l'ouverture de poche. Surpiquer les deux extrémités de l'ouverture de poche et son bord long, le plus près du milieu-devant du vêtement.

5. Épingler le dessous de poche au dessus de poche, endroit contre endroit, et les piquer ensemble.

6. Surpiquer, à travers toutes les épaisseurs, les deux extrémités de l'ouverture de poche et son bord long, le plus près de la couture du côté.

