



PAPERBAG

papieren leren tas 29 x 37 cm (hoog x breed)



BENODIGDE MATERIALEN

- 45 cm SnapPap® uit papieren komposiet (cellulose/latex) vervaardigd vegan leer, 100 cm breed, dikte 0.50 mm
- twee gepatineerde karabijnhaken, 12 mm breed, hoogte 35 mm

PATROONDELEN

1 tas	2
2 strook voor de voorkant van de tas	1
3 strook voor de achterkant van de tas	1

KNIPPEN

Teken het patroon voor de tas zoals aangegeven bij de kleine patroon-delen. Knip de tasdelen zoals aangegeven in de patroon-delenlijst. Knip de bovenranden zonder naad en knip alle andere randen van het patroon-deel met een naad van 7 mm.

Knip tevens een strook van 2.5 x 21 cm en van 2.5 x 6 cm voor het bevestigen van de haken.

WERKBESCHRIJVING

Steken: Naai de naden met een rechte steek. Het materiaal rafelt niet, daarom hoeft u de naden niet afwerken.

Vorbereiding: SnapPap® is in het begin kartonachtig. Maak het materiaal vochtig met een spuitbus en laat het een tijdje intrekken. Vorm SnapPap door het te persen en te kreuken totdat het zachter wordt. Laat het materiaal even drogen en stoom het voor het naaien.

Bevestigen van de haken: Vouw en strijk de lange randen van de bevestigingsstroken voor de karabijnhaken naar het midden. (Stoom de randen indien nodig zodat ze beter blijven zitten). Vouw het uiteinde van de lange strook 2 cm naar de verkeerde kant en leg de haak tegen de vouw. Leg de strook en de haak volgens de patroontekens op de goede kant van de voorkant van de tas en stik de strook vlak langs de rand vast, het uiteinde aan de kant van de haak zit onder het stiksel en het andere uiteinde ligt op

de buitenrand van de naad.

Vouw het uiteinde van de korte strook 2 cm naar de verkeerde kant en leg de haak tegen de vouw. Vouw in het andere uiteinde een naad van 1 cm naar de verkeerde kant. Leg de strook en de haak volgens de patroontekens op de goede kant van de achterkant van de tas en stik de strook vlak langs de rand vast, het uiteinde aan de kant van de haak zit onder het stiksel. Let op dat van beide tasdelen de haken aan de kant van de bovenrand zitten.

In elkaar naaien: Naai de onderkant van de tas, strijk de naden op het achterste deel. Vouw de onderkant van de tas volgens de patroontekens en strijk volgens de patroontekens vouwen in de onderkant van de tas, stoom de vouwen niet zodat ze niet te scherp worden. Strijk de vouwen van de zijkanen op dezelfde manier volgens de patroontekens.

Naai de zijnaden van de tas en strijk de naden open. Laat de tas nog binnenstebuiten. Naai hoeken in de onderkant van de tas: leg de naad van de zij- en onderkant met de goede kanten op elkaar en naai de hoek tussen de reeds eerder gestreken vouwen. Naai de andere hoek op dezelfde manier. Vouw de punt van de hoeken op de onderkant van de tas en naai ze met een paar kleide steekjes heen en terug op de naden van de onderkant.

Afwerken: Keer de tas naar de goede kant. Vouw de tas in de vorm van een papieren zak. Vouw de bovenkant van de tas zo dat de haken bij elkaar zitten. Strijk eventueel een vouw in de bovenkant zodat de haken beter bij elkaar zitten.

OTTOBRE