


# BRAGUETA CON CREMALLERA FÁCIL

OTTOBRE design®  
3/2019

para pantalón de niña



Al cortar los delanteros del pantalón, tener en cuenta las marcas para los bordes frontales derecho e izquierdo de la abertura. Marcar las líneas del medio delantero en ambos lados de la abertura. Doblar hacia el revés la vista de la tapeta exterior del delantero derecho y marcar con la plancha. Coser la bragueta con 10 mm de margen de costura. Usar el prensatelas para cremallera al coser la cremallera y el universal para los pespuntos vistos.

**1.** Confeccionar la tapeta interior: Doblar la tapeta por la mitad, derecho con derecho, y coser el extremo inferior. Volver la tapeta del derecho y rematar juntos los bordes largos con remalladora o zigzag. Coser una cinta de la cremallera al borde de la tapeta interior.

**2.** Rematar con remalladora o zigzag los bordes de la abertura y los del tiro (desde el aplomo de la bragueta hasta el borde trasero de la cintura). Coser el tiro desde el borde trasero de la cintura hasta el aplomo de la bragueta.

**3.** Coser la tapeta interior al borde izquierdo de la bragueta, derecho con derecho y con la cremallera entre medio (I). Colocar la tapeta interior en su posición final y coser un pespunte visto cerca del borde de la abertura (II).

**4.** Cerrar la cremallera. Sujetar con alfileres los bordes de la bragueta, alineando el dobléz del medio delantero del borde derecho con la línea del medio delantero del borde izquierdo. Desde el revés, sujetar con alfileres la otra cinta de la cremallera a la vista de la tapeta exterior (apartar la tapeta interior).

**5.** Retirar los alfileres del derecho de la bragueta, abrir la cremallera y coser la cinta a la vista de la tapeta exterior con dos pespuntos paralelos.


**6.** Cerrar la cremallera y sujetar con alfileres la bragueta en su posición final. Coser un pespunte visto por el derecho con el patrón de la vista de la tapeta exterior como plantilla (apartar la tapeta interior). Desde el revés, coser el extremo inferior de la tapeta interior al de la vista de la tapeta exterior.

# OTTOBRE

# BRAGUETA CON CREMALLERA FÁCIL

OTTOBRE design®  
3/2019

para pantalón de niño



Al cortar los delanteros del pantalón, tener en cuenta las marcas para los bordes frontales derecho e izquierdo de la abertura. Marcar las líneas del medio delantero en ambos lados de la abertura. Doblar hacia el revés la vista de la tapeta exterior del delantero izquierdo y marcar con la plancha. Coser la bragueta con 10 mm de margen de costura. Usar el prensatelas para cremallera al coser la cremallera y el universal para los pespuntos vistos.

**1.** Confeccionar la tapeta interior: Doblar la tapeta por la mitad, derecho con derecho, y coser el extremo inferior. Volver la tapeta del derecho y rematar juntos los bordes largos con remalladora o zigzag. Coser una cinta de la cremallera al borde de la tapeta interior.

**2.** Rematar con remalladora o zigzag los bordes de la abertura y los del tiro (desde el aplomo de la bragueta hasta el borde trasero de la cintura). Coser el tiro desde el borde trasero de la cintura hasta el aplomo de la bragueta.

**3.** Coser la tapeta interior al borde derecho de la bragueta, derecho con derecho y con la cremallera entre medio (I). Colocar la tapeta interior en su posición final y coser un pespunto visto cerca del borde de la abertura (II).

**4.** Cerrar la cremallera. Sujetar con alfileres los bordes de la bragueta, alineando el doblado del medio delantero del borde izquierdo con la línea del medio delantero del borde derecho. Desde el revés, sujetar con alfileres la otra cinta de la cremallera a la vista de la tapeta exterior (apartar la tapeta interior).

**5.** Retirar los alfileres del derecho de la bragueta, abrir la cremallera y coser la cinta a la vista de la tapeta exterior con dos pespuntos paralelos.

**6.** Cerrar la cremallera y sujetar con alfileres la bragueta en su posición final. Coser un pespunto visto por el derecho con el patrón de la vista de la tapeta exterior como plantilla (apartar la tapeta interior). Desde el revés, coser el extremo inferior de la tapeta interior al de la vista de la tapeta exterior.

## © Copyright

Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están protegidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo. Reservados todos los derechos.